DK 安装与卸载

前提条件

- 获得 DK 软件安装包。
- 部署 DK 服务器推荐软硬件配置如下:
 - 。 操作系统: CentOS 7.6, CentOS 7.7, CentOS 7.8, CentOS 7.9
 - 。 CPU: 推荐 4C 及以上
 - 。 内存: 推荐 4G 及以上
 - 。 硬盘: 存贮空间 20G 及以上
- DK 服务器需要保证 9080 端口可用。
- DK 安装需要获取 root 用户权限或 sudo 用户权限。
- 浏览器支持 Chrome、Firefox 和 Microsoft Edge, 建议使用当前较新的版本。

安装步骤

- 1. 以 root 用户或 sudo 权限用户登录服务器。
- 2. 将 DK 安装包上传到服务器, 并解压软件包。
- 3. 运行解压目录下文件夹中的 install. sh 脚本完成 DK 的安装。


```
[root@YaShanDB-ORG~]# tar -zxf DataKaleido_v0.1.1.tar.gz
[root@YaShanDB-ORG~]# cd dk/
[root@YaShanDB-ORG dk]# sh install.sh dk root
```

安装完成后,出现下图所示信息时,则表示 DK 安装成功。

```
[root@YaShanDB-ORG ~]# tar zxvf DataKaleido_v0.1.1.tar.gz
dk/packages/
dk/packages/dk-.tar.gz
dk/packages/dg-.tar.gz
dk/packages/dkweb-.tar.gz
dk/packages/monit-5.29.0-v0.1-10-gb02df63.tar.gz
dk/install.sh
dk/clean.sh
[root@YaShanDB-ORG ~]# cd dk/
[root@YaShanDB-ORG dk]# ll
total 8
-rw-rw-r-- 1 peter peter 1787 May 9 14:07 clean.sh
-rw-rw-r-- 1 peter peter 3966 May 9 14:07 install.sh
drwxrwxr-x 2 peter peter 107 May 9 14:07 packages
[root@YaShanDB-ORG dk]# sh install.sh dk root
unzip dk starting
unziping /root/dk/packages/dk-.tar.gz
unzip /root/dk/packages/dk-.tar.gz success
unzip dg starting
unziping /root/dk/packages/dg-.tar.gz
unzip /root/dk/packages/dg-.tar.gz success
unzip dkweb starting
unziping /root/dk/packages/dkweb-.tar.gz
unzip /root/dk/packages/dkweb-.tar.gz success
unzip monit starting
unziping /root/dk/packages/monit-5.29.0-v0.1-10-gb02df63.tar.gz
unzip /root/dk/packages/monit-5.29.0-v0.1-10-gb02df63.tar.gz success
copy prometheus config
begin init...
root: alreay exist mkdir install-path:
                                                                            [PASSED]
mkdir data:
copy to /root/dk/monit:
mv monitrc.template:
mv monitctl.template:
chown install-path:
start monit:
enable with boot:
init finished
Starting cod-dk:
Reinitializing monit daemon
Stoping monit::
                                                                            [ OK ]
[root@YaShanDB-ORG dk]#
```

4. 打开用户自选浏览器,输入 DK 访问地址: http://{安装 DK 的服务器地址}:9080/

DK 首页如下图所示:



卸载步骤

运行解压目录中的 clean. sh 脚本,可以完成 DK 的卸载,具体操作如下:

```
[root@YaShanDB-ORG ~]# cd dk
[root@YaShanDB-ORG dk]# sh clean.sh
Are you sure to destory dk(yes/no):
yes
Monit daemon with pid [3243] killed
Stoping monit:: [ OK ]
Stopping cod-dk: [ OK ]
```

卸载完成后,会出现下图所示信息:

```
[root@YaShanDB-ORG ~]# cd dk/
[root@YaShanDB-ORG dk]# sh clean.sh
Are you sure to destory dk(yes/no):
yes
Monit daemon with pid [3400] killed
Stoping monit::
[ OK ]
Stopping cod-dk:
清理已完成
```